

BaraTrav – fliken Faktor

Version 3.7

The screenshot displays the 'Faktor' tab in the BaraTrav software. The main area is a grid of race cards, each showing race details like 'V4-1', '2140', and horse names such as 'Perfect Score Ås' and 'Verbeek'. Below the grid is a control panel for the 'Flik Faktor' feature. This panel includes a table for setting factors for each race (Avd, Nr, Vinnare) and a 'Radfaktor' section with 'Max' and 'Min' values. To the right, the 'Totalt' section shows the 'Bruttovinst max*' (50 000) and 'Max radfaktor*' (0). A bar chart displays the 'Beräknad bruttovinst (kr)' distribution, ranging from 100 to 120 000 kr, with corresponding 'Rader intervall' and percentages.

Grundläggande

- Här kan du ange en faktor för varje häst
- En rads RadFaktor blir hästarnas faktorer multiplicerade med varandra.
- Ändra faktor för en häst
 - Klicka på pilarna för att justera hästens faktor
- Heltal eller decimaltal
 - Standardinställning är att faktor anges i heltal.
 - Om kryssrutan för heltal avmarkeras så kan decimaltal användas.
 - Vid användning av decimaltal blir en rads RadFaktor produkten av hästarnas faktorvärden, men produkten avrundas till närmaste heltal.
- Observera att det går att sätta faktorvärde = 0 för häst där man vill att radfaktor inte skall bli högre än 1
- Nedanför rutnätet visas information och kontroller för ytterligare styrning av spel med multirader
- OBS! Om Funktioner för multirader används i flik Avancerat kommer RadFaktor från faktor att multipliceras med den radfaktor raden redan har från flik Avancerat
- Exempel
 - Flik Avancerat har Bruttovinst min angivet till 2000 kr
 - En rad med teoretisk utdelning ges då en radfaktor 4 från flik avancerat
 - Samma rad har en RadFaktor = 5 från fliken faktor
 - Radens totala RadFaktor blir då $4 \times 5 = 20$

Kontroller för styrning

- Flik Faktor
 - "RadFaktor max"

- En rad kan inte ges högre radfaktor än detta värde från fliken Faktor
- **”Radfaktor min”**
 - Radfaktor min är ett kravvärde som styr om en rad skall få radfaktor 1 eller högre.
 - En rad måste ha radfaktorvärde minst lika med ”Radfaktor min”, annars ges den värdet 1 för radfaktor från flik faktor
- Totalt
 - Det finns också kontroller som styr radens totala radfaktor
 - **”RadFaktor max”**
 - Rader spelas inte fler gånger än detta värde med två undantag.
 - RadFaktor från ”1. BruttoVinst” (flik Avancerat) minskas aldrig
 - X-mult kan göra så att gränsen överskrids
 - **”Bruttovinst Max”**
 - BruttoVinst max sätter ett tak för det teoretiska värdet för radfaktor * utdelning per rad
 - Exempel
 - Bruttovinst max har värde = 50 000 kr
 - Teoretisk utdelning för en rad är 10 000 kr
 - Max radfaktor för raden blir då 5
 - OBS! Avrundning används vid beräkning av max radfaktor
 - RadFaktor från ”1. BruttoVinst” (flik Avancerat) minskas aldrig
 - X-mult kan göra så att gränsen överskrids