

# BaraTrav – fliken Faktor

Version 3.7

The screenshot displays the 'Faktor' tab in the BaraTrav interface. It features a grid of race cards (V4-1 to V4-4) with columns for race number, odds, and horse names. Below the grid is a control panel for the 'Flik Faktor' feature. This panel includes a table for setting factors for each race, a 'Radfaktor max' input (set to 50,000), a 'Radfaktor min' input (set to 8), and a 'Totalt' summary section showing 'Bruttovinst max' and 'Max radfaktor'. A bar chart on the right shows the distribution of calculated gross winnings.

## Grundläggande Funktionalitet

- Här kan du ange en faktor för varje häst
- En rads RadFaktor blir hästarnas faktorer multiplicerade med varandra.
- Ändra faktor för en häst
  - Klicka på pilarna för att justera hästens faktor
- Heltal eller decimaltal
  - Standardinställning är att faktor anges i heltal.
  - Om kryssrutan för heltal avmarkeras så kan decimaltal användas.
  - Vid användning av decimaltal blir en rads RadFaktor produkten av hästarnas faktorvärden, men produkten avrundas till närmaste heltal.
- Observera att det går att sätta faktorvärde = 0 för häst där man vill att radfaktor inte skall bli högre än 1
- Nedanför rutnätet visas information och kontroller för ytterligare styrning av spel med multirader
- OBS! Om Funktioner för multirader används i flik Avancerat kommer RadFaktor från faktor att multipliceras med den radfaktor raden redan har från flik Avancerat
- Exempel
  - Flik Avancerat har Bruttovinst min angivet till 2000 kr
  - En rad med teoretisk utdelning ges då en radfaktor 4 från flik avancerat
  - Samma rad har en RadFaktor = 5 från fliken faktor
  - Radens totala RadFaktor blir då  $4 \times 5 = 20$

## Kontroller för extra styrning

- **Flik Faktor**
  - **"Kravhästar för faktor"**
    - Med "Kravhästar för faktor" kan du sätta upp enkla villkor som måste vara uppfyllda för att en rad skall kunna tilldelas en **radfaktor som är större än 1 från fliken faktor**.
    - Det finns två krav med tillhörande markeringar för kravhästar
      - Krav Blå
      - Krav Svart
    - För respektive krav kan du ange min- och max-värde.
    - Kryssrutan närmast "Krav blå" respektive "Krav Svart" styr om kontroller för respektive krav visas, samt om kravet är aktivt eller inte.
    - En knapp med kryss finns längs till höger på respektive kravrad för nollställning av markerade hästar för kravet.
  - **"RadFaktor max"**
    - En rad kan inte ges högre radfaktor än detta värde från fliken Faktor
  - **"Radfaktor min"**
    - Radfaktor min är ett kravvärde som styr om en rad skall få radfaktor 1 eller högre.
    - En rad måste ha radfaktorvärde minst lika med "Radfaktor min", annars ges den värdet 1 för radfaktor från flik faktor
- **Totalt**
  - Det finns också kontroller som styr radens totala radfaktor
  - **"RadFaktor max"**
    - Rader spelas inte fler gånger än detta värde med två undantag.
      - RadFaktor från "1. BruttoVinst" (flik Avancerat) minskas aldrig
      - X-mult kan göra så att gränsen överskrids
  - **"Bruttovinst Max"**
    - BruttoVinst max sätter ett tak för det teoretiska värdet för radfaktor \* utdelning per rad
    - Exempel
      - Bruttovinst max har värde = 50 000 kr
      - Teoretisk utdelning för en rad är 10 000 kr
      - Max radfaktor för raden blir då 5
      - Avrundning för beräkning av max radfaktor är valbar (ID = 271)
      - RadFaktor från "1. BruttoVinst" (flik Avancerat) minskas aldrig
      - X-mult kan göra så att gränsen överskrids